



Couli



Software zum Erlernen der Schulschrift



ABC

Handbuch v1.1



Einsatzgebiet von COULI:

COULI wurde entwickelt um Personen das Erlernen der Schulschreibschrift und der Blockschrift verständlicher zu gestalten.

Über einfache, selbst gestaltbare Bildschirmtastaturen können die zu erlernenden Buchstaben ausgewählt und auch mit Symbolen zu Sätzen kombiniert werden.

Es ist auch möglich durch Auswahl auf ein Symbol den hinterlegten Text auszugeben.

Das Besondere an COULI ist, dass die ausgewählten Buchstaben in der richtigen Schreibrichtung wie von Hand geschrieben dargestellt werden.

Durch die vielfältigen Bedienmethoden kann COULI über die Tastatur, die Maus oder über externe Funktionskontakte bedient werden.

Was bringt COULI:

- Erlernen des Schriftbildes
- Verständnis des Schreibflusses
- Steigerung der visuellen und motorischen Fähigkeiten
- Förderung der Wahrnehmung
- Spielerisches Erlernen der Buchstaben
- Kognitives Training

Besondere Funktionen:

- Bedienung über Tastatur und Maus
- Tasterbedienung
- Akustische Rückmeldung
- Lautrein buchstabieren
- Freie Vorlagengestaltung
- Dokumente speichern - exportieren - importieren


Inhaltsverzeichnis	Seite
Installation der Software	4-5
Produktaktivierung	6-7
Die beiden Programmteile	8
Konfiguration erstellen - auswählen	9
umbenennen – kopieren – löschen	9-10
exportieren – importieren	10
Konfiguration einrichten	11-12
Eingabemethoden (bei Couli-Plus)	11-12
Scanning Varianten (bei Couli-Plus)	12-14
Akustische Rückmeldung – Schreibgeräusch	15
Hilfslinien	15
Farbauswahl für Hintergrund und Scanning	15-16
Schriftart auswählen	16
Schriftgröße für Ausdrücke auswählen	16
Darstellung der Felder	16
Animation der Buchstaben	17
Animationsdauer	17
Felder bearbeiten – Bildschirmtastatur einrichten	17
Textbox einrichten	17-18
Bildschirmtastatur erstellen	18
Felder befüllen / Inhalte einfügen - Werkzeuge	18-21
Ausgabefunktion des Feldes – Felddarstellung	21-23
Dokumente speichern - Dokumente öffnen	23-24
Sonderfunktionen - Programm beenden (Alt+F4)	25
Sprachausgabe (optional)	25
Systemvoraussetzungen	26
Informationen- Fehlerbehebung	26
Impressum – Idee – Kontakt	26

Installation der COULI Software:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Computeradministrator angemeldet sind!
Legen Sie Ihre COULI CD in das CD oder DVD Laufwerk mit der Beschriftung nach oben ein. Wenn bei Ihrem CD Laufwerk die Autoplay Funktion aktiviert ist, startet die Installationsroutine selbständig. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen Sie vom Windows Arbeitsplatz aus das CD bzw. DVD Laufwerk und führen Sie einen Doppelklick auf die COULI setup.exe Datei. Der Installations Assistent führt Sie durch die Installation.





Das Setup Programm fordert Sie auf, die Lizenzbestimmungen zu akzeptieren. Bestätigen Sie den Lizenzvertrag.




Programmverzeichnis auswählen:

Als Standardverzeichnis wird Ihnen C:\Programme\COULI vorgeschlagen. Sollten Sie als Gast Benutzer COULI verwenden, müssen Sie das Verzeichnis C:\COULI für die Installation wählen!



Bestätigen Sie mit „Weiter“ und anschließend mit „Start“, die COULI Dateien werden nun in das ausgewählte Verzeichnis installiert.
Vor Abschluß der Installation können Sie die optional erhältliche Sprachausgabe Software installieren. Bestätigen Sie bei erworbener Sprachausgabelizenz mit „Ja“, folgen Sie der Installationsroutine, andernfalls klicken Sie auf „Nein“.
Nach erfolgreicher Installation der COULI Software schließen Sie den Installationsvorgang mit „Ende“ ab.



Produktaktivierung:

Nach Installation Ihrer COULI Vollversion öffnet sich beim erstmaligen Programmstart der Aktivierungsmanager. Der Aktivierungsvorgang kann auf drei Varianten erfolgen, über das Internet, per Fax oder telefonisch.

Internet Aktivierung:

Tragen Sie im Aktivierungsmanager Ihren Namen und Ihren Produktschlüssel in die zugehörigen Felder ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche „COULI über das Internet aktivieren“.

The screenshot shows a window titled "Couli Online-Aktivierung" with a yellow background. At the top, it says "Herzlichen Dank für den Erwerb von Couli!". Below this, it lists three activation methods. The first method, "Internet-Aktivierung", is selected. The user's name "Schnabler" and product key "CAMV - 12345 - 61812" are entered in blue text boxes. A red oval highlights the "Name:" label and the "Produktschlüssel:" label and its input field. Below the product key, a red button labeled "COULI über das Internet aktivieren" is visible. The second method, "Fax-Aktivierung", is also partially visible, with a red oval highlighting the activation code "0b2cb382" in a blue box. The third method, "Telefonische Aktivierung", also shows the code "0b2cb382" in a blue box. At the bottom, there are fields for "Produktschlüssel:" and "Aktivierungscode:" with a red button labeled "COULI telefonisch bzw. über Fax aktivieren".

Kann die Internetverbindung erfolgreich hergestellt werden, erhalten Sie die Mitteilung zur erfolgreichen Freischaltung.

The screenshot shows a dialog box titled "Aktivierung erfolgreich" with a blue header and a light gray background. It contains an information icon and the following text: "Herzlichen Glückwunsch! Das Programm wurde erfolgreich aktiviert! Sie können, wenn Sie möchten Ihren Anforderungscode und Aktivierungscode in Ihrem Lizenzblatt eintragen, um die Übersicht über Ihre Aktivierungen zu behalten. (Für Mehrplatzlizenzen)". Below this, it lists "Anforderungscode: 0b2cb382" and "Aktivierungscode: 50210720cf61". At the bottom, it says "Viel Spaß mit COULI!!!" and has an "OK" button.

Aktivierung per Fax:

Eine weitere Möglichkeit ist die Aktivierung über Fax.

Im Aktivierungsfenster wird Ihnen in den blauen abgerundeten Feldern der Anforderungscode angezeigt. Tragen Sie bitte diesen Anforderungscode in Ihr Lizenzblatt in das vorgesehene Feld ein und senden Sie anschließend das Lizenzblatt per Fax an die angeführte Faxnummer.

COULI Lizenzblatt

Allgemeine Daten	
Kunde:	Schnabler August
Programm:	Couli Österreich mechatron Vollversion
Gültig ab:	14.08.2009

Produktschlüssel	Anforderungscode	Aktivierungscode
CAMV-12345-93717		
CAMV-12345-81812		

Zusatzinfos
Mit den oben angeführten Produktschlüsseln können Sie Ihre Couli Software aktivieren. Der Erwerb des Produktschlüssels ist jeweils auf die Freischaltung für einen Anwender, welcher die Software erworben hat, beschränkt. Die Lizenzcodes können auf dritte Personen nicht übertragen werden. Wenn Sie Ihren PC neu installieren, kann der erworbene Produktschlüssel wieder verwendet werden. Erklärung zu den Tabellen: Spalte Anforderungscode: Hier können Sie Ihren angezeigten Anforderungscode eintragen. Spalte Aktivierungscode: Hier können Sie den mitgeteilten Aktivierungscode eintragen. Diese Spalten dienen als Übersicht, wieviele Lizenzen bereits aktiviert wurden, diese Funktion ist für Mehrplatzlizenzen sinnvoll. Sie können das Formular für die Faxregistrierung verwenden, indem Sie den Anforderungscode in die zugehörige Spalte eintragen und an die angeführte Faxnummer senden, der Aktivierungscode wird Ihnen umgehend mitgeteilt.

Kontaktnummern für Aktivierung	
Telefonische Aktivierung:	+43(0)7414.201010
Faxaktivierung:	+43(0)7414.201010.30

Sie erhalten innerhalb von einem Werktag ein Antwortfax mit dem zwölfstelligen Aktivierungscode. Den mitgeteilten Code tragen Sie bitte im Feld mit dem Namen „Aktivierungscode“ ein, schließen Sie die Freischaltung mit „OK“ ab.

Telefonische Aktivierung:

Kontaktieren Sie die angeführte Telefonnummer und geben Sie Ihre Aktivierungsdaten telefonisch bekannt.

Der Aktivierungsschlüssel wird Ihnen mitgeteilt. Tragen Sie diesen im Aktivierungsmanager unter „Aktivierungscode eingeben“ ein und bestätigen Sie mit „OK“, Ihre Software ist nun aktiviert.

Die beiden Programmteile:




&



COULI Konfiguration

In diesem Programmteil werden die Einstellungen vorgenommen.



COULI Starten

Dieser Programmteil stellt die Arbeitsoberfläche dar.




Konfigurationen verwalten:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfigurationen verwalten“, es werden Ihnen weitere Felder zur Auswahl angeboten.




Neue Konfiguration erstellen:

Möchten Sie eine neue Konfiguration erstellen klicken Sie auf „Neu“, im folgenden Eingabefeld können Sie einen Namen vergeben, schließen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ ab.



Es können beliebig viele Konfigurationen angelegt werden.

Konfiguration auswählen:



Konfiguration umbenennen:


Sie können jederzeit einen anderen Namen für vorhandene Konfigurationen vergeben, verwenden Sie dazu das Feld Konfiguration umbenennen, vergeben Sie einen neuen Namen und schließen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ ab.



Konfiguration kopieren:

Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn eine Grundvorlage erweitert werden soll, die Grundkonfiguration bleibt dabei erhalten.

Verwenden Sie die Schaltfläche Kopieren und vergeben Sie anschließend einen neuen Namen für die neue Konfiguration, schließen Sie Ihre Eingabe mit OK ab.



Konfiguration löschen:

Eine vorhandene Konfiguration kann über diese Schaltfläche gelöscht werden, schließen Sie den Vorgang mit „Ja“ ab.




Konfiguration exportieren – importieren:


Um Konfigurationen auf anderen Computern zur Verfügung zu haben sind diese Funktionen sehr nützlich, bspw. in der Schule erstellte Konfigurationen können zu Hause wieder importiert werden.



Suchen Sie sich beim exportieren ein Verzeichnis Ihrer Wahl, standardmäßig wird Ihnen das Couli Konfigurationsverzeichnis vorgeschlagen, schließen Sie Ihre Eingabe mit „Speichern“ ab. Sie können natürlich auch andere Speichermedien wie USB Stick oder Wechselfestplatten verwenden.




Beim importieren suchen Sie bitte das Verzeichnis in dem die Konfiguration abgespeichert wurde, wählen Sie Ihre Konfiguration aus und bestätigen Sie dafür das Feld „Öffnen“.




Konfiguration einrichten:

Wählen Sie das Feld „Allgemeine Einstellungen“ um Ihre Konfiguration einzurichten.




Folgender Bildschirm ermöglicht Ihnen die wichtigsten Einstellungen:



Eingabemethoden:

- Maus oder Musersätze
- PC Tastatur oder Tastaturersatz
- eine oder mehrere externe Taster (Adapter erforderlich)
- Augensteuerung mit my Tobii



Über die Schaltfläche „Eingabemodus“ können Sie die passende Eingabeart zur Bedienung festlegen.




Die Standardbenutzung erfolgt über die Einstellung Maus/Keyboardsteuerung. Das ermöglicht die Auswahl der Felder mit der Maus bzw. direktes Schreiben in das COULI Textfeld über die vorhandene Tastatur.

Navigation über fünf Tasten:

Sie können in der Einstellung „Navigation mit Pfeiltasten“, fünf beliebige Tasten Ihrer Tastatur zur Programmbedienung bzw. Navigation verwenden. Klicken Sie dazu in die leeren blauen Felder und anschließend auf die gewünschte Taste Ihrer Tastatur. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Eingabefeldern.



So können Sie Ihre Felder für die Navigation Schritt für Schritt belegen, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.




Scanningvarianten –Steuern über externe Tasten:


Bei Auswahl zur Eintastenbedienung über Zeilen oder Spaltenscanning können Sie ebenfalls beliebige Tasten zur Bedienung wie oben genannt einlernen.

Über die Schaltfläche „Scanninggeschwindigkeit“ können Sie die Zeit zur automatischen Weiterschaltung im Programm einstellen, die Angabe erfolgt in Sekunden.


Über das Systemfeld „Auslösen“ legen Sie fest ob die Auswahl beim Drücken des/der Taster beim Loslassen oder Verweilen erfolgt.




Wird Verweilen ausgewählt, können Sie die Haltezeit zum Tastendruck in Millisekunden festlegen.



Wenn bspw. Spaltenscanning eingestellt ist, läuft beim Betätigen und Halten der Auslösetaste in der eingestellten Verzögerungszeit ein Balken hoch. Warten Sie bis der Balken das Ende der Zeile erreicht hat, erst dann wird die Spalte aktiviert.



Warten Sie nun bis das gewünschte Feld erreicht ist, betätigen und halten Sie die Auslösetaste erneut. Sie sehen nun einen sich schließenden Kreis auf dem ausgewählten Feld. Diese optische Kontrolle stellt die Auslösezeit dar.




Im Zeilenscanning springt der Rahmen zur Auswahl vertikal.

Eingabe modus:

Bestätigen:

Scanninggeschw. (Sek.):




Im Spaltenscanning springt der Rahmen zur Auswahl horizontal.

Eingabe modus:

Bestätigen:

Scanninggeschw. (Sek.):




Akustische Rückmeldung - Schreibgeräusch:

Die akustische Rückmeldung kann für Anwender sehr nützlich sein um die Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Dabei wird das markierte Feld vor seiner Auswahl gesprochen. Das Schreibgeräusch kann ebenfalls ein –ausgeschaltet werden.

Sie haben drei Möglichkeiten zu den Einstellungen:


- 1 Keine akustische Rückmeldung
- 2 Rückmeldung über mitgelieferte Stimme, bspw. Martina
- 3 Rückmeldung über vorher selbst aufgenommene *.WAV oder *.MP3 Audio Dateien



Schließen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“ ab.


Hilfslinien:

Sie können über die Auswahlfelder Hilfslinien ja oder nein bestimmen, ob Hilfslinien in der Textbox angezeigt werden sollen und welche Farbe diese haben sollen. Ebenfalls ob ein Schreibgeräusch während der Buchstabenanimation hörbar sein soll.



Farbenauswahl der Auswahlrahmen:

Sie haben die Möglichkeit die Farben der beiden Auswahlrahmen selbst zu bestimmen. Klicken Sie einfach in die leeren Felder mit der Bezeichnung „Hintergrundfarbe“, „Scanningfarbe 1 „ oder „ Scanningfarbe 2“. „Hintergrundfarbe ist die Farbe für die gesamte COULI Arbeitsfläche. „Scanningfarbe 1“ ist die Farbe für den äußeren Rahmen. „Scanningfarbe 2“ ist die Füllfarbe für ein markiertes Feld.



Ein Fenster mit der Farbpalettenauswahl öffnet sich, bestimmen Sie Ihre Farbe und bestätigen Sie abschließend mit „OK“.




Schriftart auswählen:

Mit dieser Option kann zwischen Schulschrift oder Druckschrift umgestellt werden, diese Schrift wird dann auf der ausgewählten Bildschirmtastatur und in der COULI Textbox dargestellt.

Für diese Einstellung klicken Sie in die Schaltfläche „Schriftart“.

Schreibschrift ist in den meisten Fällen erst in der zweiten Schulstufe erforderlich.



Schriftgröße für Ausdrucke auswählen:


Mit dieser Einstellung können Sie die Schriftgröße der Druckansicht einstellen. Verschieben Sie dazu den Regler mit der Maus.



Felldarstellung:

Hier kann festgelegt werden ob die Felder der Bildschirmtastatur in eckiger oder runder Form dargestellt werden.

Verwenden Sie dazu die Einstellung „Darstellung“.



Animation der Buchstaben:


Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob die Buchstaben wie mit einem Stift gezeichnet werden oder starr hingeschrieben werden sollen.



Animationsdauer und Animationstest:

Über die Einstellung „Animationsdauer“ kann die Zeitdauer des Schreibens eines Buchstabens eingestellt werden.

Über den Menüpunkt „Animation testen“ überprüfen Sie, ob der Buchstabe in der gewünschten Geschwindigkeit geschrieben wird.




Bestätigen Sie abschließend mit der Schaltfläche „OK“, Ihre Einstellungen werden im eingestellten Benutzer gespeichert.


Felder bearbeiten – Bildschirmtastatur bearbeiten:

Über den Menüpunkt „Felder bearbeiten“ gelangen Sie in das Konfigurationsmenü zum Erstellen und Bearbeiten Ihrer Bildschirmtastatur.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Felder bearbeiten“.



Textbox einrichten:



Über die Schaltfläche „Textbox Höhe“ können Sie stufenlos die Größe des Schreibfeldes einstellen, verschieben Sie dazu den Regler mit der Maus.




Mit dem Regler „Schriftgröße Textbox“ können Sie die Schriftgröße des geschriebenen Textes einstellen. Der angezeigte Text „Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern“ hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Schriftgröße.




Bildschirmtastatur erstellen – bearbeiten:

Über die Schaltflächen „Anzahl Zeilen“ und „Anzahl Spalten“ erstellen Sie die Anzahl der Felder der Bildschirmtastatur für Ihren Benutzer.

Die Auswahl 5 Zeilen und 5 Spalten erzeugt im Programm einen Raster mit 25 Feldern.



Um den Abstand zwischen den Feldern der Bildschirmtastatur festzulegen, benutzen Sie die Schaltflächen „Breite zwischen Feldern“ und „Höhe zwischen Feldern“.



Inhalte einfügen:

Mit der Toolbox „Werkzeug“ können Sie die Felder der Bildschirmtastatur frei mit Buchstaben, Text, Symbolen und in der gewünschten Farbe befüllen.





Werkzeug zur Feldbearbeitung für Text oder Symbole



Feldinhalt löschen



Farbe wählen




Füllfarbe für ein Feld wählen




Feldfarbe kopieren u. einfügen auf weiteren Feldern

Um ein Feld zu gestalten klicken Sie auf das gewünschte Feld im Raster, folgendes Einstellungsmenü erscheint:

Sie können bei der Auswahlmöglichkeit „Feldbeschriftung“ für jedes Feld festlegen ob die Auswahl Felder mit Text oder Bildern befüllt werden sollen.




Klicken Sie dazu in das blaue Feld um Text einzugeben, bspw. „A“.





Bestätigen Sie mit „OK“, der Buchstabe wird auf das Rasterfeld übernommen.

Wenn Sie ein Bild auf dem Rasterfeld zur Auswahl darstellen möchten, wählen Sie unter der Funktion Beschriftung „Bild“ aus. Klicken Sie anschließend in das blaue Feld.



Wählen Sie nun aus einem Verzeichnis Ihrer Wahl das passende Bild und bestätigen Sie mit „öffnen“.





So können Sie alle Felder Ihres Rasters beliebig füllen!

Schließen Sie alle Eingaben mit „OK“ ab!



Ausgabefunktion des Feldes:

Sie bestimmen ob Text oder ein Symbol angezeigt werden soll oder eine Sonderfunktion ausgeführt wird. Sonderfunktionen sind beispielsweise Speichern, Drucken, Seitenansicht , Sprechen uvm.


Textausgabe:

Setzen Sie den Cursor in das blaue leere Feld neben „Ausgabe des Feldes“ und drücken Sie einen beliebigen Buchstaben auf Ihrer Tastatur.

Die Felder „Feldaussage“ und „Feldbeschriftung“ zeigen jeweils den ausgewählten Buchstaben.


Möchten Sie ein Symbol anzeigen, wählen Sie die „Option Bildausgabe“.

Möchten Sie den Buchstaben übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Der Buchstabe wird nun im ausgewählten Feld der Bildschirmtastatur dargestellt und wird bei Auswahl in COULI Run auch im Textfenster dargestellt.




Bildausgabe:


Möchten Sie ein Bild für ein Feld auswählen klicken Sie in das gewünschte Feld Ihrer Bildschirmtastatur und anschließend wählen Sie die Option „Bildausgabe“.



Klicken Sie in das blaue quadratische Fenster damit öffnen Sie Ihre Verzeichnisstruktur.




Wählen Sie ein Bild aus einem beliebigen Ordner Ihrer Festplatte oder verwenden Sie Bilder aus der mitgelieferte Bilddatenbank.
Schließen Sie Ihre Auswahl durch klicken auf die Schaltfläche „Öffnen“ und anschließend „OK“ ab, das Bild wurde auf Ihr gewünschtes Feld übertragen.
Für die Schriftgröße in den Feldern der Bildschirmstatur benutzen Sie den Regler „Schriftgröße Felder“.



Dokumente speichern:


Über Das Systemfeld „Speichern“ können geschriebene Texte als PDF Datei abgespeichert werden. Jeder Konfiguration werden die abgespeicherten Dokumente automatisch zugeordnet.



Dokumente öffnen:

Gespeicherte Dokumente (Hausübungen, etc..) von Demo ABC Tastatur anzeigen

Das Verzeichnis mit den vorhandenen Dokumenten wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschte Datei mit Doppelklick darauf aus.



Das Formular wird als PDF Datei geöffnet und steht zum Ausdruck zur Verfügung.




Mein Name ist Ulrich.

Seite 1 von Demo ABC Tastatur am 14.06.2009


Sonderfunktionen:

Um eine Sonderfunktion wie, Speichern, Drucken usw. auf ein Feld zu platzieren, klicken Sie zuerst auf das gewünschte Feld und anschließend verwenden Sie die Auswahl Sonderfunktion. Das zugehörige Bild wird automatisch vom Programm vorgeschlagen.




Sprachausgabe (optionale Lizenz erforderlich)

Wenn Sie keine Sprachausgabe installiert haben, ist das System Menüfeld „Sprechen“ ohne Funktion. Sie bekommen bei Betätigen der Sprechertaste eine akustische Rückmeldung, dass keine Sprachausgabe installiert ist.



Auf Ihrem System ist keine Sprachausgabe installiert!

Wenn Sie eine Lizenz zur Sprachausgabe erworben haben, können Sie den geschriebenen Text über das Systemmenüfeld „Sprechen“ vorlesen lassen. Ein Avatar liest den geschriebenen Text vor. **Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an Ihren Fachhändler.**



Guten Tag !

Systemvoraussetzungen:

WIN 2000, WIN XP, WIN VISTA
Windows DotNet 2.0 (auf CD inkludiert)
Prozessor mindestens 800MHz
Arbeitsspeicher min. 128 MB RAM
Freier Festplattenspeicher ca. 30MB mit Sprachausgabe Lizenz ca. 450MB
CD ROM oder DVD Laufwerk für die Installation

Technische Informationen – Fehlerbehebung:

COULI wurde für eine Bildschirmauflösung von Minimum 800x600 Pixel programmiert.
Wir empfehlen eine Auflösung von 1024x768 Pixel.
Erfolgt die Darstellung der Felder nicht in der richtigen Anordnung stellen Sie bitte Ihre Auflösung in den Windows Anzeigeeinstellungen um.

Wurde eine zu große Schrift ausgewählt, kann es vorkommen, dass in den Feldern keine Schrift sichtbar ist. Reduzieren Sie in diesem Fall Ihre Schriftgröße.

Programmende:

Sie können COULI Run über das Systemfeld „ENDE“ beenden, es ist aber auch jederzeit möglich, das Programm über die Tastenkombination **ALT+F4** zu beenden. Diese Tastenkombination ist erforderlich, wenn Sie das Programm in Scanning verwenden, da in dieser Betriebsart keine Mausfunktion vorhanden ist.

Idee & Kontakt

Idee: SOL Renate Farahad SPZ Ybbs
Unterstützung: Dir. Karl Thier SPZ Ybbs
Programmierung: Christian Köbler
Sprecher: Dipl. Logopädin Martina Zenz – Dipl. Logopädin Ilse Geyregger
Umsetzung - Vertrieb: mechatron Schnabler GmbH & Co KG
3680 Hofamt Priel, Rottenbergerstrasse 3, Tel.: +43 (0)7414/201010.
Fax.: +43 (0)7414/201010-30, e-mail.: office@couli.at
Programminfos und Demo download unter: www.couli.at

Alle Rechte liegen ausschließlich bei der mechatron Schnabler GmbH & Co KG !!